

Руководство администратора

Настройки

Данный раздел содержит необходимые параметры по настройке системы и подготовке её к первому использованию.

Общие настройки

В данном разделе можно настроить информацию о текущем учреждении, срок содержания, а также количество и период смен.

Правила рассадки

Раздел содержит информацию о текущих правилах рассадки заключённых.

Здесь можно настроить список тяжёлых статей, включить или выключить проверку однофамильцев в камерах.

Изначально система содержит следующий список тяжёлых статей:

- 105
- 106
- 107
- 109
- 111
- 122
- 126
- 127
- 131
- 132
- 152
- 161
- 162
- 163
- 205
- 206
- 208
- 209
- 210 ч.1
- 227
- 275
- 277
- 278

- 279
- 284
- 295
- 317
- 321

При необходимости данный список можно изменить.

Национальности

В данном разделе представлен список национальностей, заложенных в системе.

При отсутствии необходимой национальности, её можно добавить. Также можно редактировать уже существующие национальности, кликнув по их названию.

Значение поля "Максимальное количество в камере" определяет максимально разрешённое количество заключённых данной национальности в одной камере. При значении поля равным нулю, проверка не осуществляется. По умолчанию для всех национальностей установлено значение – 0.

Пользователи

При первом использовании необходимо создать требуемый набор пользователей для работы с системой.

По умолчанию доступны следующие учётные записи сотрудников:

- **DEFAULT_NACH** *Начальник учреждения* (nach/nach)
- **DEFAULT_ADMIN** *Администратор* (admin/admin)

Не рекомендуется использовать учётные записи по умолчанию в боевом режиме.

Роли пользователей

Система имеет разделение пользователей по ролям, где каждая роль представляет собой набор разрешений, доступных представителям данной роли.

Изначально в систему добавлено несколько ролей по умолчанию:

- Администратор
- Начальник учреждения
- Работник комендатуры
- Работник картотеки
- Оперативный работник
- Цензор

Ниже приведена таблица с набором возможных разрешений и их связью с ролями по умолчанию.

Ключ	Наименование	Описание	Администратор	Начальник учреждения	Работник командтуры	Работник карто-теки	Оперативный работник	Цензор
do_add_comment	Добавить комментарий	Разрешает добавлять комментарии в карточке заключённого.	-	+	-	-	+	-
do_new_prisoner	Заклученные: добавление	Разрешает создавать новых заключённых.	-	+	+	+	-	-
do_transfer	Заклученные: перевод	Разрешает переводить заключённых между камерами, в другое учреждение; осуществлять освобождение и отправку в суд.	-	+	-	-	+	-
view_prisoners	Заклученные: просмотр	Разрешает просматривать список заключённых.	-	+	+	+	+	+
do_print_prisoner_card	Карточка: печать	Разрешает печать карточки заключённого.	-	+	-	+	-	-

view_prisoner_details	Карточка: просмотр	Разрешает просмотр карточки заключённого.	-	+	+	+	+	-
do_edit_prisoner_card	Карточка: редактирование	Разрешает редактирование карточки заключённого.	-	+	+	+	-	-
view_medical	Мед. данные: просмотр	Разрешает просмотр медицинских данных заключённого.	-	+	+	+	+	-
view_violations	Нарушения рассадки: просмотр	Разрешает просмотр списка наружений рассадки.	-	+	-	-	-	-
do_setup	Настройки: редактирование	Разрешает изменять настройки системы.	-	+	-	-	-	-
view_reports	Отчеты: просмотр	Разрешает просмотр отчётов.	-	+	-	-	-	-
view_transfers	Переводы: просмотр	Разрешает просмотр списка переводов заключённых.	-	+	-	-	+	-
view_users	Пользователи: просмотр	Разрешает просмотр списка пользователей.	+	+	-	-	-	-

do_edit_users	Пользователи: редактирование	Разрешает добавление или изменение пользователей в системе.	+	+	-	-	-	-
view_rooms	Помещения: просмотр	Разрешает просмотр списка помещений.	-	+	+	+	+	+
do_edit_rooms	Помещения: редактирование	Разрешает создание и изменение помещений (знаний, блоков, камер).	-	+	-	-	-	-
view_groups	Роли: просмотр	Разрешает просмотр списка доступных ролей пользователей.	+	+	-	-	-	-
do_edit_groups	Роли: редактирование	Разрешает добавление или изменение ролей пользователей.	+	+	-	-	-	-
view_logs	События: просмотр	Разрешает просмотр списка событий.	-	+	-	-	-	-

view_error_messages	Сообщения об ошибке: просмотр	Разрешает получение сообщений от пользователей о каких-либо ошибках в карточке заключённого.	-	+	-	-	+	-
do_edit_criminal_cases	Уголовные дела: редактирование	Разрешает добавление или изменение уголовных дел заключённого.	-	+	-	-	+	-
do_set_pincode	Установить пин-код	Разрешает устанавливать пин-код заключённому.	-	+	-	-	-	-

Помещения

В данном разделе можно настроить существующую схему помещений.

Создание помещений должно выполняться в следующем порядке: Здание → Блок → Камера.

Каждое здание может содержать несколько блоков. Каждый блок может содержать несколько камер.